



HULPBLAD VOOR HET OPSTARTEN VAN DE STEM BUREAUS VERKIEZINGSDAG

Telefoonnummer voor ADELE-ondersteuning (Helpdesk): **02/800 33 50**

<p>ADELE sleutel bij de blauwe kraag</p> 	<p>1) Steek de blauwe ADELE-sleutel in de MSI-pc (de USB-poort bevindt zich aan de linkerkant van de MSI-pc). De blauwe sleutel is de belangrijkste ADELE-sleutel.</p> <p>WAT MOET JE DOEN ALS JE DE SLEUTEL MET DE WITTE KRAAG HEBT INGESTOKEN? De sleutel met de witte kraag is een reservesleutel. Verwijder deze sleutel en steek de sleutel met de blauwe kraag erin.</p>
<p>De 4G-router controleren: blauwe lampjes</p> 	<p>2) Zet de 4G-router aan en controleer of alle 4 de indicatorlampjes op de router branden (het laatste lampje rechts geeft de signaalkwaliteit aan).</p> <p>WAT MOET IK DOEN ALS ER GEEN LAMPJES BRANDEN? Controleer of de router is ingeschakeld (⏻) en of de kabel goed is aangesloten (kijk aan de achterkant van de pc of de kabel nog goed vastzit).</p> <p>Controleer of de router correct is aangesloten (stopcontact).</p>
<p>3) Controleer of de randapparatuur (De ID-kaartlezer, het toetsenbord en de muis) correct is aangesloten.</p> <p>WAAR ZIJN DE PERIFERE VERBINDINGEN?</p> <p>Deze bevinden zich aan de achterkant van de pc. Het toetsenbord en de muis hebben zwarte aansluitingen.</p> <p>BIJZONDERHEDEN VAN DE IDENTITEITSKAARTLEZER:</p> <p>LED Aan = Kaart geplaatst en chip herkend => OK Knipperende LED = Kaart niet geplaatst of geplaatst maar chip niet herkend => Controleer of de chip om HOOG is geplaatst (als de lezer op zijn pootjes staat); Maak de chip schoon door erover te wrijven met een gladde doek.</p>	
<p>PC inschakelen</p> 	<p>4) Start je MSI-pc door op de knop "Power" linksboven te drukken.</p> <p>5) Controleer of er een blauw lampje verschijnt (bevestiging dat de MSI-pc is ingeschakeld).</p>
<p>Ontcijferingscode</p> 	<p>6) Voer de decoderingscode in om het systeem te starten en kopieer de gegevens van de ADELE sleutel en klik op ENTER. Wacht zolang het duurt voordat de programma's en gegevens geïnstalleerd zijn. Raak niets aan terwijl je wacht tot het systeem volledig geladen is.</p>



AANDACHT

Gebruik **voor hoofdletters** niet de toets "SHIFT LOCK/CAPS LOCK" op het toetsenbord. Gebruik alleen de **"SHIFT"-toets** en controleer of **"NUM Lock"** is geactiveerd op het toetsenbord.

Voer het nummer van het stembureau in.

Veuillez indiquer votre numéro de bureau de vote
Voer uw stembureaunummer in

✔

7) Voer het nummer van je stembureau in en bevestig de ingevoerde informatie (ENTER-toets of -toets).

Toegangscode

AD - - - / - - - -

✔

Zodra je toegangscode correct is ingevoerd en gevalideerd, decodeert het systeem alle gegevens die het stembureau nodig heeft en verschijnt er een scherm waarop je **de taal kunt kiezen** waarin je de ADELE-toepassing wilt gebruiken.

Continuer en Français

Verder gaan in het Nederlands

8) Voer de toegangscode in die u hebt gekregen. Druk vervolgens op de toets "ENTER" op het toetsenblok of de .

WAT MOET IK DOEN ALS IK EEN FOUTMELDING KRIJG WANNEER IK DE TOEGANGSCODE INVOER?

Dit komt doordat de code verkeerd is ingevoerd. De structuur van de toegangscode is als volgt:

AD (=ADELE) - INS van de gemeente – Stembureaunummer - Wachtwoord van 12 tekens

Als het nummer van het stembureau (3 tekens) onjuist is, zal de foutmelding dit aangeven.

Je hebt een typefout gemaakt bij het invoeren van de toegangscode of je hebt het verkeerde stembureau nummer ingevoerd.

9) Controleer vervolgens of je pc is verbonden met de centrale server.

Verbinding met centrale server
●
FR
NL

●

Als de 4G-verbinding operationeel is, bent u klaar om de samenstelling van het stembureau te beheren.

Composition du bureau

Fonction	Statut	Prénoms	Nom	Numéro national	Compte bancaire	Ajouter un membre
Président	Titulaire	Yves	Wauters	08 01 16 027 23	Non connecté	+
Secrétaire	Titulaire	Yves	Talbot	78 03 08 872 28	Non connecté	+
Secrétaire	Supplé	Sabine	Sabat	81 01 26 768 01	Non connecté	+

○

Als de 4G-verbinding niet operationeel is, zal de opstartprocedure **het scherm voor kiezersbeheer** presenteren voordat het beheer van de leden van het stembureau wordt voorgesteld.

Voeg in dit geval de laatste ontvangen wijzigingen op de papieren lijst van "late" kiezerswijzigingen toe aan de kiezersgegevens.

Electeurs

Non

Prénoms

Numero de registre national

Communication

Bureau de vote

Maximum 20 électeurs seront affichés

Non	Prénoms	Numero national	Copier le numero national	Communication	Copier le numero de communication	Bureau de vote	Statut	Ajouter un électeur
Non	Yvachena	88 07 21 622 75	+	01 0808 75	+	008	Invis	+